



Настройка сетевой карты для Windows 8


1. Для настройка сетевой карты в Windows 8 нужно перейти в **Центр управления сетями и общим доступом**. Для этого есть два способа. Первый это нажать на значке похожем на монитор правой клавишей и выбрать пункт **Центр управления сетями и общим доступом**.




Второй способ - нажать одновременно на сочетание клавиш Win+W (Поиск) и в строке поиска набрать "центр управления сетями и общим доступом". Слева отобразится нужный пункт настроек




2. В левой панели щелкните по пункту **Изменение параметров адаптера**



3. Щелкните правой клавишей мыши по значку **Ethernet (Подключение по локальной сети)** и выберите **Свойства**



4. Выделите компонент **Протокол Интернета версии 4 (TCP/IPv4)** и нажмите кнопку **Свойства**



5. Выберите пункт *Использовать следующий IP-адрес*

В строке IP-адрес впишите значение 192.168.1.2), в строке Маска подсети – значение 255.255.255.0, в строке Основной шлюз – значение 192.168.1.254 (для модемов Billion), либо 192.168.1.1 (для других модемов)

Выберите пункт *Использовать следующие адреса DNS-серверов* и введите IP-адреса первичного и вторичного DNS-серверов

Далее нажмите «ОК»

Свойства: Протокол Интернета версии 4 (TCP... ? X)

Общие

Параметры IP могут назначаться автоматически, если сеть поддерживает эту возможность. В противном случае параметры IP можно получить у сетевого администратора.

Получить IP-адрес автоматически

Использовать следующий IP-адрес:

IP-адрес: **192 . 168 . 1 . 2**

Маска подсети: **255 . 255 . 255 . 0**

Основной шлюз: **192 . 168 . 1 . 1**

Получить адрес DNS-сервера автоматически

Использовать следующие адреса DNS-серверов:

Предпочитаемый DNS-сервер: **95.56.237.24**

Альтернативный DNS-сервер: **212.154.163.162**

Подтвердить параметры при выходе Дополнительно...

ОК Отмена

6. Нажимаем кнопку **ОК**

